
Розница, редакция 3.0 (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Главное
Продажи
Закупки
Склад
Деньги
Персонал
Компания
Настройки
Начальная страница
Поддержка оборудования
Подключаемое оборудование
Поиск (Ctrl+F)
Настройки
Еще больше возможностей
Не нашли нужную возможность?
Все справочники
Персональные настройки
Мои настройки
Почта и SMS
Администрирование
Обслуживание
Интернет-поддержка и сервисы
Настройки пользователей и прав
Настройки работы с файлами
Общие настройки
Корректировка данных
Печатные формы, отчеты и обработки
Работа в облаке
Поддержка оборудования
Маркировка
Интеграция с ВетИС (Меркурий)
Интеграция с ГИСМ (изделия из меха)
Интеграция с ЕГАИС
Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)
Интеграции
Синхронизация данных
Обмен с банками
Обмен электронными документами
1С:Бизнес-сеть
1С:Номенклатура
1С:РМК
Доставка
Каналы продаж
Каталог мобильных приложений
Почта, рассылки и SMS
Чат, интеграция с мессенджерами
ЮKassa
Система быстрых платежей
Аналитика
Отчеты
Сервис
Сменить пароль
Удаление объектов
Свертка информационной базы

Главное
Продажи
Закупки
Склад
Деньги
Персонал
Компания
Настройки
Начальная страница
Поддержка оборудования
Подключаемое оборудование

Поддержка оборудования

Настройка сканеров штрихкодов, считывателей магнитных карт, фискальных регистраторов и иного подключаемого оборудования.

Рабочие места

Рабочие места пользователей

Рабочее место текущего сеанса

Выбор рабочего места, подключение и настройка оборудования которого, производились ранее.

Настройки РМК

Настройки рабочего места кассира.

Подключаемое оборудование

Подключаемое оборудование

Настройка сканеров штрихкодов, считывателей магнитных карт, онлайн касс и иного оборудования.

Драйверы оборудования

Поставляемые в составе конфигурации или загружаемые с Портала 1С:ИТС.

Журнал фискальных операций Очистить

Срок хранения: Все время

Расписание (НЕ АКТИВНО)

Очередь фискализации чеков Очистить

Срок хранения: Все время

Расписание (НЕ АКТИВНО)

Журнал платежных операций Очистить

Срок хранения: Все время

Расписание (НЕ АКТИВНО)

Офлайн-оборудование

☐ Обмен с офлайн-оборудованием

Использование правил обмена с оборудованием. Необходимо для использования офлайн-касс, прайс-чекеров и весов с печатью этикеток.

Офлайн-оборудование

Настройка офлайн-касс, прайс-чекеров и весов с печатью этикеток.

Правила обмена с оборудованием

Правила для выгрузки информации о товарах в офлайн кассы и весы.

Настройка диапазонов SKU весового товара

Для весового товара необходимо назначить диапазон SKU, который будет использоваться на весах в качестве кода товара.

Корневые сертификаты для работы с ЭС 491-ФЗ

Изменения 54-ФЗ

Главное
Продажи
Закупки
Склад
Деньги
Персонал
Компания
Настройки
Начальная страница
Поддержка оборудования
Подключаемое оборудование

Подключаемое оборудование

Локальное подключение | В общем доступе | Тип оборудования: <ВСЕ> | Рабочее место: Роман(pc-web) | Еще

Подключить новое | Настройки подключения

Наименование	Драйвер оборудования
Сканеры штрихкода	
'1С:Сканеры штрихкода (Native Api)' на Роман(pc-web)	1С:Сканеры штрихкода (Native Api)
ККТ с передачей данных	
'НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)' на Роман(pc-web)	НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)

Главное
Продажи
Закупки
Склад
Деньги
Персонал
Компания
Настройки
Начальная страница
Поддержка оборудования
Подключаемое оборудование

Подключаемое оборудование

Локальное подключение | В общем доступе | Тип оборудования: <ВСЕ> | Рабочее место: Роман(pc-web) | Еще

Подключить новое | Параметры подключения

Наименование	Драйвер оборудования
Сканеры штрихкода	
'1С:Сканеры штрихкода (Native Api)' на Роман(pc-web)	1С:Сканеры штрихкода (Native Api)
ККТ с передачей данных	
'НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)' на Роман(pc-web)	НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Записать и закрыть | Параметры подключения

Перейти к инструкциям по работе с торговым оборудованием

☑ Устройство используется

Тип подключения: Локальное подключение

Тип оборудования: Электронные весы

Драйвер оборудования: ШТРИХ-М:Электронные весы POS2

Наименование: 'ШТРИХ-М:Электронные весы POS2' на Роман(pc-web)

Рабочее место: Роман(pc-web)

Серийный номер:


Розница, редакция 3.0 (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Главное
Продажи
Закупки
Склад
Деньги
Персонал
Компания
Настройки
Начальная страница
Поддержка оборудования
Подключаемое оборудование
Подключаемое оборудование
Локальное подключение
В общем доступе
Тип оборудования:
<ВСЕ>
Рабочее место:
Роман(pc-web)
Еще
Подключить новое
Параметры подключения
Наименование
Драйвер оборудования
Сканеры штрихкода
'1С:Сканеры штрихкода (Native Api)' на Роман(pc-web)
1С:Сканеры штрихкода (Native Api)
ККТ с передачей данных
'НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)' на Роман(pc-web)
НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)
Электронные весы
'ШТРИХ-М:Электронные весы POS2' на Ром
ШТРИХ-М:Электронные весы POS2
Оборудование: 'ШТРИХ-М:Электронные весы POS2' на Роман(...
Записать и закрыть
Тест подключения
Получение информации о компоненте подключения оборудования...
Установка внешней компоненты
Для продолжения работы требуется установка внешней компоненты '"ШТРИХ-М:Электронные весы POS2' на Роман(pc-web)".
Установить?
Установить и продолжить


Розница, редакция 3.0 (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Главное
Продажи
Закупки
Склад
Деньги
Персонал
Компания
Настройки
Начальная страница
Поддержка оборудования
Подключаемое оборудование
Подключаемое оборудование
Локальное подключение
В общем доступе
Тип оборудования: <ВСЕ>
Рабочее место: Роман(pc-web)
Еще
Подключить новое
Параметры подключения
Наименование
Драйвер оборудования
Сканеры штрихкода
'1С:Сканеры штрихкода (Native Api)' на Роман(pc-web)
1С:Сканеры штрихкода (Native Api)
ККТ с передачей данных
'НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)' на Роман(pc-web)
НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)
Электронные весы
'1С:Электронные весы (Native Api)' на Роман
1С:Электронные весы (Native Api)
'АТОЛ:Электронные весы 8.X' на Роман(pc-w
АТОЛ:Электронные весы 8.X
'ШТРИХ-М:Электронные весы POS2' на Ром
ШТРИХ-М:Электронные весы POS2
Оборудование: '1С:Электронные весы (Native Api)' на Роман(pc...
Записать и закрыть
Тест подключения
1
Информация
Драйвер: Установлен
Версия: 1.1.3.4
Наименование: 1С:ЭлектронныеВесы
Описание: Работа с весами простого взвешивания, работающими по протоколам Штрих-М(POS2-M), Масса-К(Протокол 100), а также весами Атол Марта
Параметры подключения
Протокол: Штрих-М(POS2-M)
Порт: COM10
2
COM Порт
Бит данных: 8
Стоп бит: 1
Четность: Нет
Скорость: 9600
Лог
Тип лога: NONE
Лог файл: C:\temp\digital_scales.log
Автоочистка:

Главное
Продажи
Закупки
Склад
Деньги
Персонал
Компания
Настройки
Начальная страница
Обслуживание
Поддержка оборудования
Подключаемое оборудование

Подключаемое оборудование

Локальное подключение | В общем доступе | Тип оборудования: <ВСЕ> | Рабочее место: Роман(pc-web) | Еще

Подключить новое | Параметры подключения

Наименование	Драйвер оборудования
Сканеры штрихкода	
'1С:Сканеры штрихкода (Native Api)' на Роман(pc-web)	1С:Сканеры штрихкода (Native Api)
ККТ с передачей данных	
'НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)' на Роман(pc-web)	НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)
Электронные весы	
'1С:Электронные весы (Native Api)' на Роман	1С:Электронные весы (Native Api)
'АТОЛ:Электронные весы 8.X' на Роман(pc-w	АТОЛ:Электронные весы 8.X
'ШТРИХ-М:Электронные весы POS2' на Ром	ШТРИХ-М:Электронные весы POS2

Оборудование: 'ШТРИХ-М:Электронные весы POS2' на Роман(...

Записать и закрыть | Тест подключения

Информация

Драйвер: Установлен | Версия: Версия драйвера: A.0.0.125

Наименование: Штрих-М: Драйвер электронных весов (POS2)

Описание: Драйвер электронных весов (POS2)

Общие

Передавать только стабильное значение веса: ☐

Пароль: 30

Параметры соединения

COM-порт: COM2

Скорость: 9600 бод

Таймаут: 150

Сообщения:

Тест успешно выполнен.(0,000 кг)